

Qué tengo que hacer para conectarme desde casa al ordenador del trabajo?


1) Soy PAS, ¿para qué servicios debo usar VPN y conectarme al ordenador trabajo?	2
2) Soy PDI, ¿para qué servicios debo usar VPN?	3
3) Preparar el ordenador del trabajo	4
Paso 1. Activar el acceso remoto	4
Paso 2. Revisar las políticas de ahorro de energía del PC	4
Paso 3. Comprobaciones adicionales	4
4) Preparar el ordenador de casa	5
Paso 1. Descargar e instalar la aplicación Pulse Secure	5
Paso 2. Configurar la conexión a UPCT en Pulse Secure	5
5) Establecer conexión desde casa a UPCT	6
Paso 1. Ejecutar Pulse Secure	6
Paso 2. Establecer conexión remota con el equipo del trabajo	6

1) Soy PAS, ¿para qué servicios debo usar VPN y conectarme al ordenador trabajo?



No es necesario conectarse en remoto a su ordenador del trabajo para muchas de los servicios telemáticos de la UPCT

A continuación, tiene un esquema de los servicios para los que sí se requiere conexión vía VPN a su puesto de trabajo y para los que es suficiente con una conexión a Internet.




2) Soy PDI, ¿para qué servicios debo usar VPN?



No es necesario conectarse en remoto a su ordenador del trabajo para muchas de los servicios telemáticos de la UPCT. Concretamente, para un PDI, todos los servicios telemáticos se pueden acceder vía Internet y unos pocos por VPN, pero sin necesidad de conexión en remoto al equipo de trabajo

A continuación, tiene un esquema explicativo



3) Preparar el ordenador del trabajo

Paso 1. Activar el acceso remoto

- **En Windows 7** -> Mi PC -> Propiedades -> Configuración de Acceso Remoto -> Marcar la casilla: "Permitir las conexiones desde equipos que ejecuten cualquier versión de Escritorio Remoto->Seleccionar Usuarios".
- **En Windows 10**-> Propiedades del sistema -> Acceso Remoto -> Marcar la casilla "Permitir las conexiones de Escritorio Remoto -> Seleccionar Usuarios".

Paso 2. Revisar las políticas de ahorro de energía del PC

Para evitar que el equipo entre en modo hibernación/suspensión. Dependiendo de la versión de Windows variará la forma de hacerlo.

- En Windows10 pinche con el botón derecho sobre el icono de inicio y seleccione "Opciones de Energía". Después, seleccione "nunca" en el desplegable para la "Suspensión".

Paso 3. Comprobaciones adicionales

- Si es posible, **comprobar que la configuración anterior es correcta** conectando a él desde el cliente de acceso remoto de otro equipo de la UPCT.
- Por último, consultar y apuntar la **dirección IP del** pulsando [aquí](#). Esta dirección la necesitaré para conectarme desde casa.

4) Preparar el ordenador de casa

Paso 1. Descargar e instalar la aplicación Pulse Secure.

1. Usuarios Windows

- Acceder a <https://vpn.upct.es> con mi usuario (DNI), contraseña y perfil "UPCT".
- Descargar e instalar **Pulse**, pinchando en el botón "Inicio" (al final de la página). Seguir las instrucciones para descargar la aplicación, guardando el archivo y por último ejecutarlo.



- Cerrar sesión, pinchando en el botón que aparece en la parte superior derecha.

2. Otros clientes:

Para **Mac OS o Linux** la aplicación Pulse se puede descargar desde [aquí](#) cumplimentando la pantalla de registro que solicita.

Paso 2. Configurar la conexión a UPCT en Pulse Secure.

Ejecutar la aplicación y agregar la conexión a UPCT. La información requerida es:

- Nombre: **UPCT** // URL del servidor: **vpn.upct.es**



5) Establecer conexión desde casa a UPCT

Paso 1. Ejecutar Pulse Secure

Abrir la aplicación **Pulse Secure** y pulsar **Conectar** sobre la sesión **UPCT**.

Completar los datos solicitados seleccionando el "territorio" (perfil) UPCT.



Paso 2. Establecer conexión remota con el equipo del trabajo

Usuarios Windows

- Ejecutamos la aplicación de **Conexión a Escritorio remoto**. Para ello podemos escribir en el buscador de inicio la palabra "remoto"
- Introducir la dirección IP de nuestro equipo del trabajo (la que apuntamos al prepararlo). Si no se recuerda, poner un [Dumbo](#) o llamar al teléfono de soporte 968 338999.



- Cuando se establezca la conexión, nos pedirá las credenciales, que son el usuario y la contraseña con las que habitualmente entramos en el equipo.

ATENCIÓN: si tu máquina del trabajo es Windows 7 y eres PAS tu credencial de usuario será de la forma **SMB\12345678-X**.